

Manual Técnico de Instalação e Configuração do Sistema NETUSE

Guia prático de implantação do sistema NETUSE

Este documento é um guia prático do sistema netuse para o técnico, que visa mostrar alguns procedimentos diários da empresa.



Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

SISTEMA

O NETUSE SYSTEM é um sistema de automação comercial, e esse guia foi organizado com o intuito de ajudar o técnico a implanta-lo de forma prática e eficaz.



Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Índice

Introdução ...1

Iniciando2

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 www.netusesystem.com.br

Requisitos Técnicos para Implantação Sistema Net Use:

Estrutura de servidor de propriedade do Cliente

Para acessos externos ao servidor (de casa, do fórum, da faculdade, etc)

São necessários:

- 01 Link de internet Profissional com IP Fixo no mínimo 10Mbps.

OBS: Com possibilidade de aumento, dependendo do número de acessos externos.

Configurações dos Computadores que serão estações de trabalho:

- 2 GB memória Ram;
- ▶ HD 300 GB ou Superior;
- ▶ Windows XP SP3, Windows 7, 8 e 8.1;
- ▶ Internet Explorer 8 ou 9;
- ➢ Mozilla FireFox 25.x. ou superior;
- ➢ Google Chrome;
- > Adobe Flash Player, Adobe Acrobat 9 ou superior;
- ➢ Java 8 ou superior.

Configurações do Computador Servidor:

Sistemas Operacionais Sugeridos:

- ➢ Linux (Debian);
- ➢ Windows Web Server 2008 32Bits;
- ➢ Windows Server 2008 Standard 32Bits Bits;
- ➢ Windows Server 2003 Standard 32Bits;
- Windows Server 2003 Enterprise 32Bits.

Uma cópia estável que não venha dar problemas de licenciamento.

Placa mãe: Marca Livre, com possibilidade de expansão.

(Compatível com o SO a ser instalado).

Placa de Rede: GIGA LAN (Incluindo periféricos como Hub ou Switch também devem ser GIGA LAN).

Memória RAM: 4GB ou superior.

Disco Rígido (HD): 500 GB ou superior, com 2 partições de (30% C:) e o restante para D:

Gabinete: 4 Baias com fonte de alimentação de 500 WATS real.

Processador: Indiferente, desde que seja compatível com a placa mãe, Intel ou AMD com perfil para servidor. (Sugerimos Intel Core i5).

No-break: Sugerimos SMS 1400V com autonomia mínima de 30 minutos p/ equipamentos de rede e servidor. (Se possível aumentar autonomia c/ bateria externa).

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

1. Servidor Dedicado:

Sistema Operacional: Linux (DEBIAN), Windows Server 2003 Sp2 32Bits, Windows Server 200832Bits/64Bits, Windows Web Server 2008 32Bits/64Bits. Favor instalar uma cópia estável que não venha darproblemas de licenciamento.

2. Máquina para impressora fiscal Dedicado:

Computadores da marca POSTECH, com o sistema operacional Windows XP SP3 ou Windows 7 32Bits/64bits.

Unidade de instalação padrão: (C:)

Fixar o endereço IP da rede local do servidor na placa de rede.

Instalar um Compactador: Sugerimos WinRar.

Liberação do acesso remoto ao servidor pela área de trabalho remota do Windows.

OBS: Enviar um e-mail com o usuário, senha e endereço IP de acesso ao servidor ou qualquer dúvida utilizar os contatos do cabeçalho deste documento.

Netuse System Automação Comercial

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Para que o sistema netuse funcione é preciso que o firebird esteja em execução, então caso ele não esteja instalado o instale.

> Como instalar o firebird para a execução do sistema NETUSE

Localize a pasta do sistema netuse (disco local C, D etc) e abre a pasta Install Firebird;

| ganizar 🔻 🎇 Abrir Inc | luir na biblioteca 👻 Compartilhar com 👻 | Gravar Nova pasta | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------|
| Favoritos | Nome * | Data de modificação | Тіро | Tamanho |
| E Desktop | ARQUIVOS | 19/08/2014 09:36 | Pasta de arquivos | |
| bownloads | BACKUP | 29/09/2014 14:23 | Pasta de arquivos | |
| Documentos | BANCO VAZIO | 19/08/2014 09:36 | Pasta de arquivos | |
| Músicas | BDE | 29/09/2014 14:23 | Pasta de arquivos | |
| Imagens | DEMAFI | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Pesquisas | bemafi32 | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Je Público | JARUMA | 09/01/2015 11:57 | Pasta de arquivos | |
| E RecentPlaces | DLL FISCAL | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Videos | Dils | 28/11/2014 16:16 | Pasta de arquivos | |
| n et t | 🔒 eECFc | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Bibliotecas | JE FARMACIA | 09/01/2015 12:52 | Pasta de arquivos | |
| Imagens | JE FIGURAS | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| J Músicas | 🎉 framework | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Vídeos |) icone | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| | INFORMACAO | 15/05/2015 10:21 | Pasta de arquivos | |
| Computador | 鷆 Install Firebird | 26/05/2015 21:24 | Pasta de arquivos | |
| DADOS (D:) | MD5 | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| | Ja MFD | 09/10/2014 09:30 | Pasta de arquivos | |
| Rede | 鷆 nfe | 26/05/2015 21:07 | Pasta de arquivos | |
| | J REMESSA | 16/10/2014 08:18 | Pasta de arquivos | |
| | 鷆 Report | 16/03/2015 07:42 | Pasta de arquivos | |
| | 🍌 RETAGUARDA | 12/02/2015 15:39 | Pasta de arquivos | |
| | I RETORNO | 07/05/2015 14:39 | Pasta de arquivos | |
| | 🍌 Schemas | 11/03/2015 16:42 | Pasta de arquivos | |
| | 📕 sHouse | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |

Dentro da pasta Install Firebird, você instala a versão mais atual do programa;

| Install Firebird | or ▼ DADOS (D:) ▼ DARUMA ▼ NETPDV3 ▼ Ir | nstall Firebird 👻 | | |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------|
| Organizar 🗸 🖾 Abrir Gr | avar Nova pasta | | | |
| 🔶 Favoritos | Nome ^ | Data de modificação | Тіро | Tamanho |
| 🧫 Desktop | 🐻 Firebird-1.5.2.4731-Win32 | 03/01/2005 02:21 | Aplicativo | 2.702 KB |
| Downloads | 🔚 Firebird-1.5.2.4731-Win32 | 18/12/2009 09:39 | Arquivo ZIP do Win | 2.680 KB |
| Documentos | 🐻 Firebird-2.0.5.13206_1_win32 | 04/06/2009 05:43 | Aplicativo | 4.416 KB |
| | 🔚 Firebird-2.0 | 24/08/2009 09:51 | Arquivo ZIP do Win | 4.393 KB |
| Imagens | 🕞 Firebird-2.5.0.26074_1_Win32 | 02/05/2011 15:17 | Aplicativo | 6.605 KB |
| Pesquisas | Interbase_Server_6_0_2 | 13/04/2006 04:59 | Aplicativo | 3.697 KB |
| Público | Interbase_Server_6_0_2 | 18/12/2009 09:39 | Arquivo ZIP do Win | 3.680 KB |
| RecentPlaces Videos | 🔚 Interbase-Firebird | 09/03/2011 12:25 | Arquivo ZIP do Win | 10.753 KB |

Nesse caso o mais atual é a versão 2.5.0. Processo de instalação:

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: Pl. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 ® FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 - (86) 9985-4818 www.netusesystem.com.br



Selecione o Idioma do Assistente de Instalação > Ok;



Aceito os termos > Seguimte;

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 www.netusesystem.com.br

| 🕞 Firebird - Instalação | |
|---|--------------------|
| Informação É importante que leia as seguintes informações antes de continuar. | 2 |
| Quando estiver pronto para continuar clique em Seguinte. | |
| Servidor SQL Firebird 2.5.0 | |
| Este documento constitui um guia para instalar o kit do Firebird 2.5 na plataforma Windows. Estas notas referem-se ao próprio kit de instalação, em vez do Firebird 2.5 em geral. Adicionalmente, estas notas são dirigidas principalmente aos utilizadores do instalador dos binários. Presume-se que os leitores destas notas estão familiarizados com o Firebird 2.1. Se está a avaliar o Firebird 2.5 | |
| Português < Anterior Seguinte > | Cancelar |
| | Seguinte; |
| 🕼 Firebird - Instalação | |
| Seleccione a localização de destino Onde deverá ser instalado o Firebird? | ۲ |
| O Firebird será instalado na seguinte pasta. | |
| Para continuar, clique em Seguinte. Se desejar seleccionar uma pasta diferente, cli em Procurar. | que |
| C:\Program Files\Firebird_Firebird_2_5 Procura | r |
| | |
| É necessário pelo menos 1,5 MB de espaço livre em disco. Português | |
| < Anterior Seguinte > (| Cancelar Seguinte; |
| l릕 Firebird - Instalação | |
| Seleccione os componentes Que componentes deverão ser instalados? | (2) |
| Seleccione os componentes que quer instalar e desseleccione os componentes que não quer instalar. Clique em Sequinte quando estiver pronto para continuar | Je |
| Instalação completa do Server e feramentas de desenvolvimento. | • |
| Componentes do Servidor 8 | 9 MB |
| O Binários Classic Server 3 O Binários Super Server 3 | 6 MB 7 MB |
| ✓ Componentes do Programador e das ferramentas de administração 9 ✓ Componentes do Cliente 0 | 2 MB 8 MB |
| A selecção actual necessita de pelo menos 24,0 MB de espaço em disco. | |
| < Anterior Seguinte > | Cancelar Seguinte: |
| | Seguinte, |

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| ieleccione a pasta do Menu Iniciar Onde deverão ser colocados os ícones de atalho do programa? | ۲ | |
|--|--|------|
| Os ícones de atalho do programa serão criados na seguinte pa Iniciar. | sta do Menu | |
| Para continuar, clique em Seguinte. Se desejar seleccionar uma pasta dr em Procurar. | terente, clique | |
| Firebird 2.5 (Win32) | Procurar | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Não criar nenhuma pasta no Menu Iniciar | | |
| guës | | |
| | 1991 March 1997 | |
| < Anterior Seguinte | > Cancelar | |
| < Anterior Seguinte | > Cancelar | Segi |
| < Anterior Seguinte | > Cancelar | Seg |
| < Anterior Seguinte | > Cancelar | Seg |
| < Anterior Seguinte rebird - Instalação releccione tarefas adicionais | > Cancelar | Seg |
| < Anterior Seguinte rebird - Instalação | > Cancelar | Seg |
| Anterior Seguinte rebird - Instalação releccione tarefas adicionais Que tarefas adicionais deverão ser executadas? Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalaç instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. | > Cancelar | Seg |
| < Anterior Seguinte rebird - Instalação - eleccione tarefas adicionais - Que tarefas adicionais deverão ser executadas? - Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. - Image: Usar o Guardian para controlar o servidor? - - | > Cancelar | Seg |
| < Anterior Seguinte rebird - Instalação - eleccione tarefas adicionais - Que tarefas adicionais deverão ser executadas? - Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. - Image: Usar o Guardian para controlar o servidor? - - Executar o servidor Firebird como: - - | > Cancelar | Seg |
| < Anterior Seguinte rebird - Instalação - eleccione tarefas adicionais - Que tarefas adicionais deverão ser executadas? - Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. - ✓ Usar o Guardian para controlar o servidor? - Executar o servidor Firebird como: - - ✓ Executar como Aplicação? - | > Cancelar | Seg |
| Anterior Seguinte rebird - Instalação eleccione tarefas adicionais Que tarefas adicionais deverão ser executadas? Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. I Usar o Guardian para controlar o servidor? Executar o servidor Firebird como: C Executar como Aplicação? C Executar como um Serviço? | > Cancelar | Seg |
| Anterior Seguinte rebird - Instalação releccione tarefas adicionais Que tarefas adicionais deverão ser executadas? Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. I Usar o Guardian para controlar o servidor? Executar o servidor Firebird como: Executar como Aplicação? Executar como Aplicação? Iniciar o Firebird automaticamente de cada yez que o sistema amance | > Cancelar | Seg |
| Anterior Seguinte rebird - Instalação rebird - Instalação releccione tarefas adicionais Que tarefas adicionais deverão ser executadas? Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. I Usar o Guardian para controlar o servidor? Executar o servidor Firebird como: Executar como Aplicação? Executar como Aplicação? Iniciar o Firebird automaticamente de cada vez que o sistema amance Iniciar o Firebird automaticamente de cada vez que o sistema amance Iniciar o aplicação do Painel de Controlo?" | > Cancelar | Seg |
| Anterior Seguinte rebird - Instalação releccione tarefas adicionais Que tarefas adicionais deverão ser executadas? Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalaç instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. I Usar o Guardian para controlar o servidor? Executar o servidor Firebird como: C Executar como Aplicação? Executar como Aplicação? Iniciar o Firebird automaticamente de cada vez que o sistema arrance I Iniciar o Firebird automaticamente de cada vez que o sistema arrance I Iniciar o Firebird automaticamente de cada vez que o sistema arrance I Iniciar o Firebird automaticamente de cada vez que o sistema arrance I Copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta de <svstem>?</svstem> | > Cancelar | Seg |
| < Anterior Seguinte rebird - Instalação - Instalação eleccione tarefas adicionais Que tarefas adicionais deverão ser executadas? Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. Image: Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação Image: Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação do Firebird e em seguida clique em Seguinte. Image: Seleccione as tarefas adicionais que deseja que o Assistente de Instalação Image: Usar o Guardian para controlar o servidor? Executar o servidor Firebird como: Image: Seleccione como Aplicação? Image: Executar como um Serviço? Image: Iniciar o Firebird automaticamente de cada vez que o sistema arrance Image: Iniciar o Firebird automaticamente de Controlo?'' Image: Iniciar o Firebird automaticamente de Controlo?'' Image: Copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta de <system>? Image: Copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta de <system>? Image: Criar a biblioteca cliente como GDS32.DLL para ''retro-compatibilida</system></system> | > Cancelar Canc | Seg |

Obs.: esta opção tem que ser de acordo com a versão do Windows e Firebird > Seguinte;

Exemplos:

Win XP -- Independente de versão é sempre como SERVIÇO;

Win7 (32 bits) - Firebird 2.0.5 coloca-se APLICAÇÃO;

Win7 (32 bits) - Firebird 2.5.0 coloca-se SERVIÇO;

Win7 (64 bits) - Firebird 2.0.5 coloca-se APLICAÇÃO;

Win7 (64 bits) - Firebird 2.5.0 coloca-se SERVIÇO;

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 www.netusesystem.com.br

| | Constant and the | |
|--|------------------|-------|
| Pronto para Instalar O Assistente de Instalação está pronto para instalar o Firebird no seu computador. | ۲ | |
| Clique em Instalar para continuar a instalação, ou clique em Anterior se desejar rev alterar alguma das configurações. | ver ou | |
| Localização de destino: | | |
| C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5 | | |
| Tipo de instalação: Instalação completa do Server e ferramentas de desenvolvimento. | | |
| Componentes seleccionados: | | |
| Componentes do Servidor Binários Super Server | | |
| Componentes do Programador e das ferramentas de administração | | |
| Dente de Marculaisien | | |
| asta do Menu Iniciar. | ب | |
| | | |
| < Anterior Instalar | Cancelar | |
| | | Insta |
| | | |
| | | |
| irebird - Instalação | | |
| irebird - Instalação A instalar | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. | × 🗆 - | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | × 2 | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |
| irebird - Instalação A instalar Aguarde enquanto o Assistente de Instalação instala o Firebird no seu computador. A extrair ficheiros C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe | | |

Espere concluir a instalação;

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 www.netusesystem.com.br



Desmarque a segunda opção, pois ela só abre um

site explicativo do programa > Concluir a instalação.

No SERVIDOR libere a Porta 3050 do firewall, essa porta é usada pelo banco de dados Firebird e é indispensável para que os outros terminais tenham acesso ao sistema netuse.

Como fazer:

Windows XP: Clique em Iniciar/Configurações/Painel de controle > Abra o item denominado Firewall do Windows > Vá para Exceções > Clique em Adicionar porta > No campo Nome digite NETUSE > No campo Número da Porta digite 3050 > Escolha o protocolo TCP > e clique em OK.

Windows 7/8/10: Clique em Iniciar/Painel de Controle/Sistema e Segurança/Firewall do Windows > Abra o item denominado Configurações avançadas > Regras de Entradas > Nova Regra > Selecione Porta e avance > Selecione TCP e Portas locais específicas > Adicione a porta 3050 e avance > Permita a conexão e avance > Selecione Domínio, Particular e Público e avance > No campo Nome digite NETUSE e clique em Concluir.

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Como instalar o NetUse System

Para instalar o sistema netuse você precisa de uma Ordem de Serviço com serial, ela serve para registrar o sistema e você a solicita na administração.

Tendo a O.S. em mãos você faz o seguinte procedimento:

Coloque a pasta do sistema num diretório (Disco local C, D ou outros, lembrando que o disco local C é a unidade padrão), verifique a versão do sistema netuse abrindo o programa, pois para registrar o sistema com as versões mais recentes 6.0, 6.5 e 6.7 utiliza-se o serial da data 02/10/2014, portanto, verifique a data do serial.exe, se a data estiver muito antiga têm que ser alterado, e caso a versão do sistema netuse3 esteja muito antiga peça para o analista desenvolver outro executável (fale pessoalmente, mas solicite também por e-mail formalizando o pedido).



Quanto ao serial a data mais recente é 02/10/2014 e encontra-se no servidor na pasta Executáveis > Rotinas de Trabalho > Novo Serial.

Execute o serial.exe normalmente ou no modo administrador e coloque o CNPJ, nº do documento (RAT) e nº de série que estão na O.S., registre o sistema e quando você registrar irá aparecer a mensagem "série cadastrada corretamente".

| Informe o CNPJ da Empresa Requerente do Sistema Net Use |
|---|
| |
| |
| Informe o Número da O.S. (Ordem de Serviço) |
| |
| Informe o SERIAL |
| |
| Confirma |
| 2 PAF-FCF 2 |
| |
| |

OBS.: No processo de registro do sistema, pode apresentar a mensagem de que o sistema não foi registrado corretamente, nesses casos verifique a data do serial, do computador (a data do computador tem que ser a mesma da O.S., caso não esteja altere e depois de registrado volte para a data correta) e a versão do executável netuse3. As permissões do Windows também influenciam muito na questão do registro do sistema, caso você tenha verificado as datas que foram citadas acima e mesmo assim não o registrou, dê todas as permissões para o usuário TODOS do sistema operacional.

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Como fazer:

Clique no Menu Iniciar > Computador > Disco Local C > Clique com o lado direito do mouse em cima de Propriedades > Segurança





Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| Permissões para Disco Loca | (C:) | 2 | × | |
|--|-------------------------------|---------|------------|-----------|
| Segurança | | | | |
| Nome do objeto: C:\ | | | | |
| Nomes de grupo ou de usuário: | | | | |
| & Usuários autenticados | | | | |
| SISTEMA | | | | |
| Administradores (SuporteU2- | PCVAdministradores vários) | li i | | |
| | aanosj | | | |
| 10 | | | | |
| | Adicionar | Remover | | |
| Permissões para Usuários autenticados | Permitir | Negar | | |
| Controle total | | | | |
| Modificar | N N | HI | | |
| Ler & executar | | | | |
| Listar conteúdo da pasta | | | | |
| Leitura | | | | |
| Saiba mais sobre permissões e co | ontrole de acesso | | | |
| | | Anlinar | 1 | |
| | | Aplical | J Adici | onar; |
| | | | | |
| elecionar Usuários ou Grupos | | | <u>?</u> × | |
| Selecionar este tipo de objeto: | | | | |
| Usuários, Grupos ou Entidades de segi | urança interna | Tipos o | de objeto | |
| Deste local: | | | . 1 | |
| SUPURIEUZ-PC | | Lo | icais | |
| Digite os nomes de objeto a serem sele | cionados (<u>exemplos</u>): | | | |
| TODOS | | Verific | ar nomes | |
| | | | | |
| Aumende | [| 04 0 | analar 1 | |
| Avançado | | | ancelar // | TODOS > C |
| | | | - | |
| Permissões para Disco Loca | (C:) | 2 | <u>×</u> | |
| Segurança 📔 | | | _ | |
| Nome do objeto: C:\ | | | | |
| Nomes de grupe ou de unitérie: | | | | |
| Nomes de grapo ou de asuano. | | | | |
| | | | | |
| Administradores (Suporte02- | PC\Administradores | Ê 👘 | | |
| & Todos | | | | |
| 🕺 Usuários (Suporte02-PC\Us | uários) | | | |
| | | | | |
| | Adicionar | Remover | | |
| Permissões para Todos | Permitir | Negar | | |
| Controle total | | | | |
| Modificar | | | 1 | |
| Ler & executar | | | 1 | |
| Listar conteúdo da pasta | | | | |
| Leitura | | | | |
| Saiba mais sobre permissões e cr | ontrole de acesso | | | |
| | Cancelar | Aplicar | - | |
| UN | Cancelai | Ablica | | ~ . |

sequência de mensagens, dando assim todas as permissões para o usuário TODOS > OK.

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Instalação e Liberação do PAF_ECF (NETUSE/ Impressora Fiscal)

Verifique o número de série da impressora fiscal (Bematech - 20 caracteres, Daruma - 15 caracteres, Elgin - 20 caracteres), essa série encontra-se na própria impressora;

Localize na pasta do sistema netuse o netserie.exe e execute colocando as informações necessárias (CNPJ, Série da impressora e série da Ordem de serviço fornecida pela empresa netuse);

| RETSERIE | 03/10/2014 15:25 | Aplicativo | 3.418 KB |
|---------------------|------------------|--------------------|----------|
| 🚳 LeituraMFDBin.dll | 15/02/2012 07:25 | Extensão de aplica | 226 KB |
| S Leitura.dll | 26/05/2012 01:48 | Extensão de aplica | 256 KB |
| BEMAFI32 | 14/06/2014 03:52 | Parâmetros de co | 12 KB |
| ⊱ BEMAFI | 17/05/2015 12:23 | Aplicativo | 7.805 KB |

| [Net Use] - Geração de Série: PAF ECF | |
|---|--------------------|
| SISTEMA [NET USE] INSTALAÇÃO_: 22/ | 05/2015 |
| | |
| Informe a Série da Impressora Fiscal | |
| | |
| Informe o SERIAL do Sistema Net Use Versão Retaquarda | |
| Confirma | PAF-ECF |
| 🎢 Iniciar 🖉 🧕 🥫 🔟 🛞 🔭 | PT 🎗 🎼 🛱 🕼 17:05 💻 |

Acesse o sistema netuse módulo PAF-ECF-TEF > Vendas/compras > PDV, fazendo esse procedimento você está configurando a impressora fiscal no sistema netuse;

| PAF ECF NET USE - | Versão: MPDV3 - PAF, ECF, TEF - PAF | (Programa Aplicativo Fiscal) | Resolução Video_: 1024 p | or 768 |
|----------------------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cadastros | Vendas: (PAF/ECF/TEF) Caixa Utilitá | irios Menu Fiscal Sair | | |
| | PDV Vendas PAF/ECF/TEF. Administrativo TEF | F2 F7 | | - |
| | Relatório Sintegra Menu Fiscal | (LX) Leitura X | (F2) - Vendas PAF | SAIR SISTEMA NET USE |
| | Configura Impressora Fis | cal | | |
| | CAIXA | Controle Estoque | Notas Fiscais | Troca de Usuário (F11) |

AGUARDE: Configurando Impressora Fiscal !!!

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| NET USE - MD5 CHAVE OK | Bemafi | × |
|--------------------------|---|---|
| GERA MD5-> Chave corret | RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS ARQUIVOS MD5: MD5 PRINCIPAL: md5_relacao.txt : 81e260f2f56a2c9e76e54a1e3f037c3b | |
| ОК | ок | |
| | | |
| Bemafi | Bemafi X | |
| Nr. Ordem ECF: 0001 Nume | ro do Caixa no Sistema: 01 Dados Gravados com sucesso !!! | |

Depois da impressora configurada, verifique se existem pré-vendas em aberto Vendas PAF (F2) > HOME, a tecla HOME mostra todas as pré-vendas em aberto, fazendo isso transforme as pré-vendas em orçamento (pelo interbase use o comando UPDATE ORCAMENTO SET STATUS = 'Pre Venda' WHERE CODDOCUMENTO = 9; VERIFICAR ESSE COMANDO);

Realize a abertura do caixa, toda abertura do caixa emite-se uma leitura X;



(MOSTRAR ABRETURA DO CAIXA IMAGENS)

Cadastre um produto no sistema netuse retaguarda ou gestor com o valor de R\$ 0,01 centavos (colocar imagens);



Clica em novo;

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| ódigo Código Barras / Referência | | | | Preco Fábrica : | <u>Novo (F12)</u> |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 187320 187320 | | | | 0,00 | Excluir (F4) |
| escrição | | Unidade | Marg.Bruta | Preço Custo : | Editar |
| APIS | | UN | 0,00 | 0,00 | Código (F3) |
| 1001 A L ROCHA | | NLM (Mercosul) - F8 Lonsulta 87089990 | | Preco Venda | Fabricante(F5) |
| as.Fisc (S/N) Sit. Tributária Nota Fiscal Sit. | Tributária PAF/ECF ICI | MS % CFOP IPI% | | 0,01 | N Ovinin all(EC) |
| 17% TRIBUTADA INTEGRAL 🗾 17% | TRIBUTADO 🔽 🖸 | 5102 | Indian [®] Dress Tabala 1 | Proco Tabola 1 | IN.Uriginal(F6) |
| gregação CST · Cód.Sit.tributária NFe CST | Cód.Sit.tributária PAF (CST) | PIS/COFINS | , Indice/s Treço Tabela T | 0.01 | Consulta (F7) |
| U V 100 V 101 | Tipo do Produto | Utiras Operações de Sa Estoque Min | Indice% Preco Tabela 2 | Preco Tabela 2 | <u>G</u> ravar (F2) |
| | | | | 0,01 | Estoque (F10) |
| ABRICANTE N.ORIGINAL | LOCALIZA | AÇÃO | Indice% Preço Tabela 3 | Preço Tabela 3 | Cancela |
| ategoria | Sub Cater | loria | | 0,01 | |
| PRODUTOS | T | yong 👻 | Indice% Preço Tabela 4 | Preço Tabela 4 | Movimento |
| plicação Principal do Produto | | | Indice% Comissão por Pr | oduto Preço Indexado T | abela 4 refere-se a indexaç |
| | | | | | |
| Possui Grade Possui Kit Possui nº Série Ta | amanho Validade F | eso Volume | | | Eechar (F9) |
| Última Alteração : 25/05/2015 | Categoria | Cor | | | |
| Última Venda : | Sub-Categoria | Fornecedor | | | |
| Ultima Compra : | <u>J</u> ub-Calegona | Dilicedor | Formação | de <u>P</u> reços | |
| uluna Devoluçau. | Marca | Relatorio | | | |
| Última Venda : Última Compra : Última Devolução : | Lategoria Sub-Categoria Marca | Fornecedor Relatório | Formação | de <u>P</u> reços | |

Preenche as

informações e clica em gravar;

Acesse o sistema do PAF-ECF (bemafi) > Vendas (F2) > localize o produto de R\$0,01 centavos que você cadastrou (F8), clique no enter duas vezes, realize a venda (F1), clique no F7, localize a venda de 0,01 centavos e cancele a mesma (Obs. Verifique o md5 no cupom fiscal impresso, confira de acordo com a configuração da impressora);

| Informe Código ou Qtde x Codigo F1(Venda Rápida) JR CONSTRUCOES RUA PEDREIRAS, 258 CENTRO CNPJ:06662627021305 IE:122182731 9935771231 CAIXA: 01 F1i1al: 1 ### C U P O M F I S C A L ### CODIGO DESCRICAO QTDE X PREÇO UNIT. TOTAL | 1. Dinheiro 2. Cartão 3. Cheque 4. Prazo Pagamento: ' Vendedor: ' Cliente: CONSUMIDOR FINAL VALOR TOTAL: 0,000 Valor Recebido: R\$ 0,00 | F1 Venda Rápida (Dinheiro) F2 Inicia Fechamento F3 Abiri Gaveta F4 Cancelar a Venda. F5 Consulta Codigo Barras F6 Consulta / Inclui Cadastro F7 Funções Adm e Menu Fiscal F8/F10 Consultas Produtos F11 Importa Pré Venda F12 - Cancela Pré Venda F12 - Cancela Pré Venda F12 - Cancela Pré Venda F12 - Cancela Pré Venda F19 - Sair do PDV INSERT - Desconto no Item [Delete] - Exclui Item <space> Integra Retaguarda Tecle [END] - Balança</space> |
|--|---|---|
| | Troco : R\$ 0,00 NET USE Sistema NET USE - Versão: MPDV3 Produto: Quantidade: | |
| CAIXA | Unidade:UN0,000Valor Unit.R\$ 0,00A B E R T O | |

Acesse no módulo retaguarda ou gestor realize uma pré-venda, importe para o PDV ($F11 > N^{\circ}$ do documento da Prévenda) e cancele a venda (mesmo modo citado acima);

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| NET USE - Lançamento de Vendas | |
|--|----------------------------|
| NET USE - Lancamento de Vendas Dodas da Nota Ficola PRE VENDA PAF Ordina da Nota Ficola PRE VENDA PAF 1 1 Data Códgo Tipo de venda/ Transação 25/05/2015 8 0 FICARENTO 1 Cód for: Ciento de Clusto/Tipos de OS - F8 (Consulta) Cód for: Ciento de Clusto/Tipos de OS - F8 (Consulta) Cod Jon Da National 1 Cod Vendedor Categonia de Cliente 2 MASTER 2 MASTER 1 N 1 Nin. de Parcelas 1 Nin. de Parcelas | Emissão Nota Fiscal |
| Lote/Número: Lote/Descrição: Situação: (1)Aberto; (2)Fechado Códiço Quant. Hitórico Preço Unitár. Descorto R\$ Valor Riudo Valor Liquido 197320 1.00 LAPIS 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 197320 1.00 LAPIS 6102 0 0.01 0.01 0.01 0.01 | Pré Venda : |
| Parcelas F7 Produtos Funcionários Complementos 0.01 2 Serviços Devolução Qtde Itens_: Localiza Lançamentos Observações Ciente Tragnpotadora 0.00 0.00 1 50 Insert] LOTE Ciente Rápido I P P3 Lista Documento F6 Cancelamento F6 <t< td=""><td>11 Controle_: 473173</td></t<> | 11 Controle_: 473173 |
| (F1) Muda o tipo de desconto de Percentual para Valor ou vice versa conforme está configurado no parametro. | |

| Informe Código ou Qtde x Codigo F1(Venda Rápida) | Pagamento : | F1 Venda Rápida (Dinheiro) F2 Inicia Fechamento |
|--|-------------------------------------|--|
| | | F3 Abrir Gaveta |
| | Vendedor : | F4 Cancelar a Venda. |
| IR CONSTRUCTES | | F5 Consulta Codigo Barras |
| RUA PEDREIRAS, 258 CENTRO | Cliente : CONSUMIDOR FINAL | F7 Funções Adm e Menu Fiscal |
| CNPJ:06862627021305 IE:122182731 9935771231 CAIXA: 01 Filial: 1 | | F8/F10 Consultas Produtos |
| ### CUPOM FISCAL ### | VALOR TOTAL : | HOME - Mesclagem Pré Venda |
| CODIGO DESCRICAO | | F12 - Cancela Pré Venda |
| QTDE X PREÇO UNIT. TOTAL | RS 0.00 | F9 - Sair do PDV |
| | Ιψ 0,00 | [Delete] - Exclui Item |
| | | <space> Integra Retaguarda</space> |
| NE | r USE - Importa Pré Venda 🗵 RS 0.00 | Tecle [END] - Balança |
| c | iontrole da Venda_: | |
| ٦ آ | 000011 | |
| | | 1 mm |
| | | 4-10 |
| | | |
| | NET USE | |
| | | |
| | Sistema NET USE - Versão: MPDV3 | |
| | Produto: | |
| | | |
| | Quantidade: 0.000 | and the second second |
| | Unidade: 0,000 | |
| | | MAR AN |
| | valor Unit. Hou,00 | ALC: NO. |
| | | |
| Importa Pré V | enda Sigla [PV] | |
| | | |

Depois saia do módulo de vendas (F9) e vá para o MENU FISCAL e execute os seguintes comandos:

- > Número identificação PAF-ECF (duas vias, um para a empresa e outro traga para a netuse)
- Parâmetros de configuração

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| Indemações sobre o ECF CARLITO GOMES DA ROCHA CARLITO GOMES DA ROCHA CARLITO GOMES DA ROCHA CNPJ Usuário: 06862627021305 Série ECF: 010000006879 Marca ECF: 0100000006879 Marca ECF: 0105.00 Nucleo ECF: 01 Versão ECF: 01.05.00 Nucleo ECF: 01 Nucleo ECF: 01 | |
|---|--|
| CARTITO GOMES DA ROCHA CNPJ Usuário: 06662627021305 Série ECF: 000000000066879 Marca ECF: DARUMA Modelo ECF: FS Versão ECF: 01.05.00 Nr. Drdem ECF: 01 | |
| MENU FISCAL Srie ECF.:: 00000000006879 Marca ECF.:: 01.05.00 N: Orden ECF.:: 01.05.00 N: Orden ECF::: 01 | |
| Marca ECF: DARUMA Modelo ECF: FS Versão ECF: 01.05.00 Nr. Ordem ECF: 01 | |
| Modelo ECF: FS Versão ECF: 01.05.00 Nr. Ordem ECF: 01 | |
| Versao ECF.:: 01.05.00 Versao ECF:: 01.05.0 | |
| Net USE - Menu Fiscal para Controle do PAF | |
| | |
| Espelho MFD Memoria Fiscal Simplificada [LMFS] | |
| Arquivo MFD Memoria Fiscal Completa (LMFC) | |
| DADOS MFD - Intervalo | |
| C DATA C Arquivo/Serial | |
| COO Pinpresso - Impresso - Impress | |
| 25/05/15 A 25/05/15 Tipo de Intervalo | |
| Incrumentation part per | |
| R DENTIFICAÇÃO DO FARICO | |
| Parametros de Lontiguiação Imprime Relatório Grencial dos dados do PAF ECF | |
| E - Estoque Total E - Estoque - Parcial | |
| P - Tab Prod. [Tabela de Produtos Servivos] | |
| Meios de Pagamento | |
| Tab.Indice Técnico Produção Gera_Sped_Diario | |
| Realatórios Tipo R (1234567) e Vendas por Período | |
| 25/05/2015 A 25/05/2015 | |
| Movimento por ECF Vendas no Período Sintegra Vendas no Período SPED | |
| Exporta para Retaguarda Sair do Menu LOCAL: D:/DARUMA/NETPDV3.MFD | |

Para finalizar entre no caixa e realize o fechamento do mesmo (a redução Z sai no fechamento do caixa);

(FINAL DO DIA IMAGENS)

Junte todos os relatórios e os entregue para a pessoa responsável da empresa.

> Instalar o Interbase (para manutenção do banco de dados)

Localiza a pasta do sistema netuse (disco local C, D etc) e abre a pasta Install Firebird;

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| ganizar 🔻 浸 Abrir Inc | luir na biblioteca 🔻 Compartilhar com 🔻 | Gravar Nova pasta | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------|
| 🔆 Favoritos | Nome * | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
| 🧮 Desktop | ARQUIVOS | 19/08/2014 09:36 | Pasta de arquivos | |
| Downloads | BACKUP | 29/09/2014 14:23 | Pasta de arquivos | |
| Documentos | BANCO VAZIO | 19/08/2014 09:36 | Pasta de arquivos | |
| Músicas | BDE | 29/09/2014 14:23 | Pasta de arquivos | |
| Imagens | BEMAFI | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Pesquisas | bemafi32 | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Público | DARUMA | 09/01/2015 11:57 | Pasta de arquivos | |
| 🔛 RecentPlaces | DLL FISCAL | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Videos | Dils | 28/11/2014 16:16 | Pasta de arquivos | |
| | eECFc | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Bibliotecas | FARMACIA | 09/01/2015 12:52 | Pasta de arquivos | |
| Imagens | I FIGURAS | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Músicas | iramework | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| Vídeos | icone | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| | INFORMACAO | 15/05/2015 10:21 | Pasta de arquivos | |
| Computador | 📗 Install Firebird | 26/05/2015 21:24 | Pasta de arquivos | |
| Disco Local (C:) | 🔒 MD5 | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |
| DADOS (D:) | MFD | 09/10/2014 09:30 | Pasta de arquivos | |
| Rede | 🔰 nfe | 26/05/2015 21:07 | Pasta de arquivos | |
| | REMESSA | 16/10/2014 08:18 | Pasta de arquivos | |
| | 📔 Report | 16/03/2015 07:42 | Pasta de arquivos | |
| | I RETAGUARDA | 12/02/2015 15:39 | Pasta de arquivos | |
| | RETORNO | 07/05/2015 14:39 | Pasta de arquivos | |
| | 🗼 Schemas | 11/03/2015 16:42 | Pasta de arquivos | |
| | 🕌 sHouse | 19/08/2014 09:37 | Pasta de arquivos | |

| rganizar 🔻 🛅 Abrir Gra | avar Nova pasta | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 🔆 Favoritos | Nome * | Data de modificação | Тіро | Tamanho |
| 🧮 Desktop | 🕞 Firebird-1.5.2.4731-Win32 | 03/01/2005 02:21 | Aplicativo | 2.702 K |
| Downloads | 🔚 Firebird-1.5.2.4731-Win32 | 18/12/2009 09:39 | Arquivo ZIP do Win | 2.680 K |
| Documentos | 🕞 Firebird-2.0.5.13206_1_win32 | 04/06/2009 05:43 | Aplicativo | 4.416 K |
| Musicas | Eirebird-2.0 | 24/08/2009 09:51 | Arquivo ZIP do Win | 4.393 K |
| Imagens | 🕞 Firebird-2.5.0.26074_1_Win32 | 02/05/2011 15:17 | Aplicativo | 6.605 K |
| Pesquisas | 🚰 Interbase_Server_6_0_2 | 13/04/2006 04:59 | Aplicativo | 3.697 K |
| 鷆 Público | Interbase_Server_6_0_2 | 18/12/2009 09:39 | Arquivo ZIP do Win | 3.680 K |
| RecentPlaces Videos | 🔚 Interbase-Firebird | 09/03/2011 12:25 | Arquivo ZIP do Win | 10.753 K |

Comece a instalação:



Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>



Depois de instalado procure o IBConsole instalado na máquina e o configure da seguinte forma:

Em cima de InterBase Servers clice com o lado direito do mouse > Register > Selecione a opção Local Server > Usuário: SYSDBA // Senha: masterkey > OK.

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Abra o Local Server que você registrou, e em cima de Databases registre o banco de dados. Obs.: verifique sempre o confp dentro da pasta do sistema netuse, pois é lá que se sabe com precisão o caminho do sistema (seja servidor ou terminal).

Exemplos:

Servidor = NAME=D:\BEMATECH\NETPDV3\NET_USE.SQL

| Database | | | |
|--------------------------------|------------------|---------|---|
| Eile: D:\BEMATECH\NETP | DV3\NET US | E.SQL | |
| Alias Name: | _ | | |
| NET_USE.SQL | | | |
| 🔽 <u>S</u> ave Alias Informati | ion | | |
| Login Information | | | |
| <u>U</u> ser Name: | | | |
| <u>P</u> assword: | | | |
| <u>R</u> ole: | | | |
| Г 🖸 | ase sensitive ro | le name | |
| | | | - |

Terminal = NAME=servlinux:/home/netuse/netbanco/NETUSE3/NET_USE.SQL

| Register Database and Connect | ? |
|--|---------------------------|
| erver: Local Server | |
| Database | |
| <u>F</u> ile: | |
| servlinux:/home/netuse/netbanco/NETUSE | 3/NET_USE.SQU |
| <u>A</u> lias Name: | |
| /home/netuse/netbanco/NETUSE3/NET_ | USE.SQL |
| I Save Alias Information | |
| Login Information | |
| User Name: | |
| Password: | |
| Role: | |
| 🔲 🗋 ase sensitive role nar | ne |
| Default Character Set | <u> </u> |
| | <u>O</u> K <u>C</u> ancel |
| | |

Terminal = NAME=SERVIDOR-PC:C:\NETPDV3\NET_USE.SQL

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| Register Database and Connect |
|---------------------------------|
| Server: Local Server |
| Database |
| <u>F</u> ile: |
| SERVIDOR:C:\NETPDV3\NET_USE.SQL |
| Alias Name: |
| NET_USE.SQL |
| Save Alias Information |
| |
| User Name: |
| Password: |
| <u>B</u> ole: |
| Case sensitive role name |
| Default Character Set |
| <u>QK</u> <u>Cancel</u> |

E clica no OK, você pode alterar o nome no Alias Nome.

Está concluída a configuração do Interbase e para fazer alterações, abra o banco que você registrou, clique em SQL e



Para executar as alterações, clique no atalho ctrl + E (Execute a Query).

Obs.: Faça sempre um backup do banco de dados no servidor (NET_USE.SQL) antes de executar qualquer alteração no mesmo, assim não se perde dados dos clientes.

Para fazer qualquer alteração com o interbase, o sistema netuse não pode está aberto nas máquinas.

Você encontra a maioria das alterações no servidor da netuse no diretório <u>\\servlinux\netbanco\$</u>> Executáveis > Rotinas de Trabalho > Alterações/Alterações Gerais.

> Configurar Certificado Digital no Sistema NETUSE

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

1º Baixar o driver do certificado (verificar marca e modelo);

2º Instalar certificado e safsing (administrador token);

3º Verificar se o certificado está realmente instalado no repositório do Windows (Internet Explorer – ferramentas > opções de internet > conteúdo > certificados);

4° Configurar o certificado no sistema netuse, com os seguintes passos:

Localiza a pasta do sistema netuse, pega as dlls (pasta dlls) e coloque-as dentro da pasta Windows > system32 (windows 32 bits) ou syswow64 (Windows 64 bits), localiza o instala e execute o mesmo com o modo de administrador.

| Esveritor | Nome * | Data de modificação | Tipo | Tamanho | | |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|----------|--|---|
| Nesktop | 🗾 aswBoot | 25/01/2014 11:42 | Aplicativo | 263 KB | | _ |
| 📕 Downloads | S capicom.dl | 11/07/2014 22:06 | Extensão de aplicativo | 500 KB | | |
| Documentos | iconv.dl | 25/01/2014 11:51 | Extensão de aplicativo | 868 KB | | |
| Músicas | inpout32.dll | 25/01/2014 11:51 | Extensão de aplicativo | 96 KB | | |
| Miterados Recentemer | 🚳 instala | 11/07/2014 22:06 | Arquivo em Lotes d | 1 KB | | |
| Pesquisas | instalador_capicom.iss | 11/07/2014 22:06 | Arquivo ISS | 1 KB | | |
| Público | 🚳 libeay32.dl | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 1.044 KB | | |
| 📃 RecentPlaces | 🚳 libxml2.dll | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 953 KB | | |
| Videos | libxmisec.dl | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 292 KB | | |
| and the second se | ibxmlsec-openssl.dl | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 139 KB | | |
| Bibliotecas | 🚳 libxsit.dll | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 163 KB | | |
| Imagens | icense | 25/01/2014 10:52 | Rich Text Format | 199 KB | | |
| Músicas | 🚳 midas.dll | 09/08/2002 11:00 | Extensão de aplicativo | 290 KB | | |
| Vídeos | 🚳 msvcr71.dll | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 340 KB | | |
| | 🚳 msxml5.dll | 11/07/2014 22:06 | Extensão de aplicativo | 1.393 KB | | |
| Computador | 🚳 msxml5r.dll | 11/07/2014 22:06 | Extensão de aplicativo | 90 KB | | |
| Disco Local (C:) | @ results | 25/01/2014 11:26 | Documento XML | 16 KB | | |
| 0 0ADOS (0.) | 🚳 ssleay32.dll | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 216 KB | | |
| Rede | 🚳 wer.dl | 28/01/2014 23:06 | Extensão de aplicativo | 373 KB | | |
| | 🚳 wwansvc.dll | 27/01/2014 23:07 | Extensão de aplicativo | 181 KB | | |
| | 🚳 zlib 1.dll | 25/01/2014 11:50 | Extensão de aplicativo | 72 KB | | |

Depois abra o sistema netuse, abra o campo vendas/compras > gerenciar notas > configuração.

Na aba Certificado selecione o certificado instalado e clique em ok.

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| Pesquisar | Configurações Emitente Email Arquivos Cetificado Geral WebService Cetificado Número de Série AEE2216A8234D60A |
|-----------|---|
| Segura | Senha |
| | Micado Digital jeza (ISB) disputive((S) Since o Certificado Digital jeza validativo NET SOLUCAO EM INFOR Vidido de: 23/07/2014 a 23/07/2015 Claue aqui para extitir as propriedade Ok Caprelar |
| | Salvar Configurações Fechar |

Na aba geral selecione o local do report.rav (dentro da pasta do sistema na pasta report> Nota Fiscal Eletronica.rav) e selecione a versão da nfe (ve310).

| Modelo Documento Fiso | al <u>Situação</u> | Perío | do | - | . 1 | ☐ Configurações | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---|--|---------------|
| J | • | ▼ 15/0 | 5/2015 a 15/05/2015 | P | esquisar | Emitente | Email | Arquivos |
| Nº Doc. Emissão ▶ | Codigo Nome Cliente | | Impresso Situação | Sigla Valor | | Emitente Cettilicado Geral DANFE C Retrato Local do Rave r IA\NETPDV3\Repo Forma de Emissão IeNormal Modelo Documento f moNFe Versão Documento f | Email Geral O Paisager eport.rav rt/NotaFiscalEletro | m mica.rav |
| Chave NFe: C:\ Validar | Enviar NFe Mod: 55 | Imprimir DANFE | Enviar NFC-e Mod.65 | | | ve310 Formato Alerta TAG:%TAGNIVEL% NFC-e - IdToken/IdC | ID:%ID%/%TAG%(ISC | ×DESCRIC: |
| Inutilização Faixa | Enviar NFe p/E-mai <u>L</u> | Consulta NFe pela C <u>h</u> ave | | Ø | Configuração | NFC-e · Token/CSC | | |
| Conti <u>G</u> ência DPEC | Carta de Correção | STATUS do Serviço | Eechar | | | | | |
| Respostas XML Resp | oosta Log NFe Re | tomo Completo WS Dados | | × | | Salvar Configurações | ·] [| Fechar |

Na aba arquivos selecione os campos 01 e 02, e selecione as respectivas pastas dentro da pasta do sistema (NETUSE3 > NFE).

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

| Modelo Documento Fisca | al <u>Situação</u> | Perío | do | - | . 1 | Configurações | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--|--|---|
| 1 | <u> </u> | 05/06 | 6/2015 a 05/06/2015 | - Pe | esquisar | Certificado | Geral | WebService |
| Line less | Ter a Ter av | | | Terry Dave | | Emitente | Email | Arquivos |
| Nº DOC, Emissão | Loaigo Nome Lilente | | | sigia Valor | | Campo 01 Sal Campo 02 Crit Campo 03 Adic Campo 04 - Salv Campo 04 - Salv Campo 05 - Salv Campo 07 - Sept Logo Marca Salvar Arquivos D:\DARUMA\NETI Pasta Arquivos NFe D:\DARUMA\NETF | var Arquivos em ar Pastas Menses ionar Literal no nom ar NFe pelo campo ar Arqs ceno //CE arar Arqs pelo CNR, arar Arqs pelo Mode de Envio e Respos PDV3\nfe\Log PDV3\nfe\Log | Pastas Separadas Imente te das pastas Data de Emissão na pasta Eventos Ja do Certificado elo do Documento ta B C |
| Chave NFe: | | | | | | Diretorio Nfe Autoriza D:\DARUMA\NETF | adas PDV3\nfe\autorizad | das 🕒 |
| L.N | · · · · · · · · | 1 | (| | | Pasta Arguivos Cano | elamento | |
| ⊻alidar | Enviar NFe Mod: 55 | Imprimir DANFE | Enviar <u>N</u> FC-e Mod.65 | | | D:\DARUMA\NETF | PDV3\nfe\Cancela | das 🕒 |
| lu dilasa Ta Faira | Enviro NEs e / E and | Consulta NEo polo Chaus | | NFO) | Configuração | Pasta Arquivos Ever D:\DARUMA\NETF | nto PDV3\nfe\Eventos | B |
| inuulização raixa | Erivial NEe p/ E-IliaiE | Consulta INI e pela cijave | | | | Pasta Arquivos CC-e | - Carta de Correçã | io |
| 1 | | | 1 | - | | D:\DARUMA\NETF | PDV3\nfe\CCe | B |
| Conti <u>G</u> ência DPEC | Carta de Correção | STATUS do Serviço | <u> </u> | | | Pasta Arquivos Inutil D:\DARUMA\NETF | ização PDV3\nfe\Inutilizac | las 🕒 |
| | | | | | | Pasta Arguivos DPE | c | |
| | | | | | | D:\DARUMA\NETF | DV3\nfe\Dpec | B |
| December 1 Stell Dece | | have Complete V/C Dados | | | | Diretórios com os aro | quivos XSD(Schem | as) |
| nespostas AML nesp | ostallog inre ine | tomo completo w 5 Dados | | | | D:\DARUMA\NETF | DV3\Schemas\V3 | 310 |
| | | | | | | | | |
| | | | | - | | Salvar Configuraçõe | s _ | Fechar |
| <u></u> | | | | | | | | |

Depois configure os dados da empresa para a emissão de notas fiscais, na aba Cadastro > Cadastro de empresas > Dados empresa NFE, edite e coloque as informações da empresa.

| Razão Social Não Utiliz | e Caracteres Especiais | | | O Novo |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| CARLITO GOMES DA ROCHA | | | | C Excluir |
| Fantasia | | | | Con Editar |
| MERCANTIL ROCHA | | | | Country Country |
| Endereço | | Numero | | <u>D</u> onsulta |
| HUA ANTONIO GUIMANAES | | loi | | Operation (Contraction) |
| Sairro | Compleme | nto | | Anterior |
| | | | 0.1.1.115 | () Próximo |
| TERESINA PI | ▼ 2211001 | UEP 30000656 | PI V | <u>U</u> ltimo |
| Código do Estado Código do País | Nome do Pais | Telefo | one | () <u>C</u> ancela |
| 22 1058 | Brasil | 9932 | 122783 | () Gravar |
| ONPJ (CGC) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Su | ib. Tributária | |
| 73728453000102 | 121173704 | N | | |
| nscriçao Municipal 🛛 🛛 🖸 | NAE Fiscal (Codigo de Ativida | de) CPF (EMITEN | TE) | Eechar |
| 00000000 4 | 712100 | | | |
| AMPO (NFEA1) 38 CHAR | | Exemplo (A | .1) | |
| | Al2.0 | DINFe2209071947880 | 0001635500100000 | |
| AMPO (NFEB1) 25 CHAR | Ex | emplo (B1) | | |
| | 2211001 | 1 1 8 1 1 3 2.0. | .4 | |
| CAMPO (Serie + Modelo) Exemplo: Sér | ie_: 01 Modelo 55 = Digite 01 | 55 | | |
| 0155 | | | | |
| LAYOUT SPEED | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Codestra da Casarana da La C | NEE Dadas Dalata | | | |
| adastro da Empresa Dados Empresa | a para NFE Dados boleto | | | |

Feito esses procedimentos clique em salvar configurações, assim o certificado estará pronto para uso no sistema netuse.

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Ordenando a Numeração dos Documentos (ROTINA DE ORDENAÇÃO DE NUMERAÇÃO UTILIZANDO PREENCHIMENTO COM PADRÃO 6 DIGITOS).

Procedimento criado para organizar uma numeração em um formato padrão de 6 dígitos 999999 númerico, sem preencimento vazio, ocupando todo o campo. Exemplo: 000001 / 000065 / 000246 / 002276/ 036296/ 436296.

COMO ACESSAR O ÍCONE DA ORDENAÇÃO:

NO MENU PRINCIPAL procure o Ícone UTILITÁRIOS e click na opção {Ordena a Numeração do documento de vendas}, conforme figura 1.0

Figura 1.0



Após clicar aparecerá uma janela com a seguinte mensagem: [AVISO]: Esta rotina foi criada para ordenar a numeração dos lançamentos de 'de saídas no padrão 6(seis) dígitos, com preenchimento de 0(zero) a esquerda. 'A organização será feita em 3 (três) etapas: (Lançamentos comerciais), (não comerciais) e (Cancelados). ' É importante não Utilizar o Sistema Net Use local ou em rede durante processo. Portanto, Deseja Ordenar ? . Conforme mostra a figura 1.1

Figura 1.1



Portanto a mensagem já exprime bem o objetivo da função. Para isso na rotina CADASTRO no MENU PRINCIPAL, ícone TRANSAÇÕES: TIPOS DE DOCUMENTOS, Deverão está configuradas no campo TIPO como Comercial, Não Comercial.

As três etapas de ordenação são:

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Aguarde o término, pois pode demorar alguns minutos, devido a percorrer todo o banco de dados. Caso ocorra alguma paralisação ou travamento, execute através do teclado simultaneamente as teclas {CTRL + ALT + Delete} e finalize a tarefa. Em caso de dúvidas entre em contrato com o suporte da Net Use para esclarecimentos.

Obs: essa rotina não é de adicionamento e sim de manutenção e alteração, portanto não causa danos ao bando de dados.

A partir desta ordenação as consultas por documento terá que acrescentar todos os seis dígitos, exemplo se houver O a esquerda tem que preencher.

Configurando o Sistema Netuse em DOS

O sistema em DOS já vai está configurado no servidor, o que você precisa fazer é configurá-lo na máquina que por algum motivo o sistema deixou de funcionar, perdeu a configuração, foi formatada por exemplo.

Para configurá-lo você precisa:

- ✓ Netuse.ini;
- ✓ AUTOEXEC.BAT;
- ✓ AUTEXEC.NT;
- ✓ CONFIG.NT;
- ✓ CONFIG.SYS;
- ✓ Win2002.ovl;
- ✓ Mapeamento do sistema.

O netuse.ini coloca-se no disco local c juntamente com o mapeamento.

Os arquivos autoexec.bat, autoexec.nt, config.nt e config.sys coloca-se na pasta system32 (Windows > System32).

Já o arquivo win2002.ovl coloca-se na pasta Windows. Obs.: Edite o win2002.ovl e altere o ano para 2015.

Quanto ao mapeamento configura-se no bloco de notas da seguinte forma:

Exemplo:



Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370 CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 [®] FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818 <u>www.netusesystem.com.br</u>

Salve com a extensão .bat (netadm.bat).

Entendendo o mapeamento:

/d = exclui o mapeamento

y = refaz o mapeamento

@echo off = mostra as mensagens do mapeamento na tela

@ cls = apaga as mensagens da tela

@cd\windows = diretório onde está o registro do sistema em DOS (win2002.ovl)

@net use lpt1 /d /y = mapeamentoda impressora

@net use lpt1 \\nome_do_computador\nome_da_impressora /y = mapeamento da impressora em compartilhamento

@net use n: /d /y= mapeamento da pasta do sistema compartilhada

@net use n: \\nome_do_servidor\nome_do_compartilhamento /y = mapeamento do sistema compartilhado no servidor

@cd = volta para a unidade local c:

@cd\netuse = caso seja local, cd\pasta_do_sistema local

@net_use.exe = executável local

Para verificar se a impressora está realmente mapeada verifique no prompt de comando do Windows com o comando NET USE, esse comando mostra as de conexões de rede.

Depois de configurado o mapeamento, salve-o no disco local C com o nome NETREDE.BAT, e coloque o atalho na área de trabalho do computador.

Obs.: O sistema netuse em DOS funciona apenas no Windows XP e Windows 32 bits, não funciona no Windows 64 bits.